

Setting dial-in server di Linux

Written by Administrator

Saturday, 28 August 2004 14:48 -

Dial in Server ? buat apa ? banyak koq kegunaannya,.. terutama bagi yang punya bandwidth fixed di kantor/kampus dan karena alasan tertentu butut ngeremote jarak jauh... (atau sekadar ingin ngeliat gambar di rumah dengan bw kantor/kampus... hehehe...) Ternyata cara set up nya cukup mudah sodara-sodara...

Saat nyoba /me make distro redhat yang lumayan lama,.. redhat 6.2 kernel 2.2.14 default...

Step :

Pastikan paket ppp dan mgetty terpasang

1. pastikan letak COM modem. misal ttyS1 :

2. edit /etc/inittab , tambahkan baris berikut :

```
##-----  
s1:2345:respawn:/sbin/mgetty ttyS1  
##-----
```

3. edit /etc/ppp/options , tambahkan baris berikut :

```
##-----  
auth -chap +pap login modem crtscts debug proxyarp lock  
ms-dns 192.169.169.1  
##-----
```

ip 192.169.169.1 adalah ip ppp kompie anda

4. edit /etc/ppp/options.ttyS1

```
##-----  
192.169.169.1:192.169.169.2  
##-----
```

ip 192.169.169.1 adalah ip ppp kompie anda

ip 192.169.169.2 adalah ip ppp kompie user-anda

5. edit /etc/mgetty+sendfax/login.config tambahkan baris berikut :

```
##-----  
/AutoPPP/ - a_ppp /usr/sbin/pppd  
##-----
```

Setting dial-in server di Linux

Written by Administrator

Saturday, 28 August 2004 14:48 -

6. edit /etc/ppp/pap-secrets tambahkan baris berikut :

```
##-----  
# Secrets for authentication using PAP  
# client server secret IP addresses  
admin * admin 192.169.169.2  
dudulz * dudulz 192.169.169.2  
##-----
```

7. jalankan command berikut :

```
init q
```

8. server sudah siap dial

Note: *Terima kasih xenogears atas tulisan yang sangat menarik ini. Sering-sering nulis yah :)*